

# La teinture simple

## Vous pouvez teindre deux sortes de tissus:

- Les tissus à fibres d'origine animales: la soie et la laine.  
Teinture à utiliser: **H Dupont Classique**.
- Les tissus à fibres d'origine végétales: coton, lin, viscose, chanvre.  
Teinture à utiliser: **H Dupont Alter Ego**.

## 1. Procédé

Quel que soit le type de tissu, le procédé de teinture reste le même. Seuls les produits à utiliser diffèrent.

### Avec une cuisinière

- Dans une casserole, verser l'eau tiède. Ajouter la (ou les) couleur(s) choisie(s) ainsi que le vinaigre ou le gros sel.
- Rincer le tissu à l'eau tiède, l'essorer et le plonger encore humide dans le bain de teinture.
- Poser la casserole sur feu doux et remuer pendant 5 minutes, puis augmenter le feu pour atteindre progressivement l'ébullition.
- Continuer à remuer sans cesse de façon à obtenir une teinture uniforme.
- Maintenir l'ébullition au moins 5 minutes.
- Eteindre et laisser reposer une dizaine de minutes.
- Rincer à l'eau courante puis laver à l'eau tiède savonneuse. Terminer par un rinçage à l'eau claire.
- Laisser sécher.

### Au micro-ondes

- Voir Fiche n°15: «Le fixage au micro-ondes pas à pas».

## 2. Remarques

- Attention: il faut avoir suffisamment d'eau pour remuer facilement et efficacement la pièce à teindre pour obtenir ainsi une teinture uniforme.
- Les quantités d'eau dans les tableaux sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées. Les quantités de couleurs resteront les mêmes.
- Les couleurs H Dupont Classique doivent être employées sur une soie parfaitement décatie. En cas de doute, laver la pièce de soie dans une solution à 40°C de savon de Marseille puis rincer, ou procéder à un premier étuvage de la soie blanche.
- Les temps de cuisson au micro-ondes sont indicatifs, ils sont proportionnels à la quantité de tissu travaillée.
- Il est nécessaire de vérifier la tenue de la teinture avant de la rincer, en trempant un morceau dans l'eau afin de voir si la couleur ne s'enlève pas.
- Le tissu doit toujours être humide pendant la manipulation.

### Astuce

Vous pouvez teindre  
vos soies dans  
la machine à laver

### Tissus à fibres d'origine animale: H Dupont Classique

20 g à 35 g de tissu sec - 2 litres d'eau	30 ml de couleur H Dupont Classique	10 ml de vinaigre
35 g à 50 g de tissu sec - 3 litres d'eau	45 ml de couleur H Dupont Classique	15 ml de vinaigre
50 g à 70 g de tissu sec - 4 litres d'eau	60 ml de couleur H Dupont Classique	20 ml de vinaigre
70 g à 100 g de tissu sec - 5 litres d'eau	75 ml de couleur H Dupont Classique	25 ml de vinaigre

### Tissus à fibres d'origine végétale: H Dupont Alter Ego

20 g à 35 g de tissu sec - 2 litres d'eau	30 ml de couleur H Dupont Alter Ego	20 g de gros sel blanc
35 g à 50 g de tissu sec - 3 litres d'eau	45 ml de couleur H Dupont Alter Ego	30 g de gros sel blanc
50 g à 70 g de tissu sec - 4 litres d'eau	60 ml de couleur H Dupont Alter Ego	40 g de gros sel blanc
70 g à 100 g de tissu sec - 5 litres d'eau	75 ml de couleur H Dupont Alter Ego	50 g de gros sel blanc

